

Software de programación y de comunicación bajo Windows para todos los terminales Duratec

1. Requisitos de sistema

1.1. Instalación Stand alone

- Cliente-sistema operativo Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (vea apartado 1.4).
- PC conforme a los requisitos de sistema del sistema operativo.
- Resolución de pantalla mínima 1024 x 768 Pixel (se recomienda una resolución más alta).
- Mínimo 100 MB de memoria en disco duro. Sin embargo, para el almacenamiento diario de los datos de ventas se necesita mucho más capacidad de memoria. Según el número de sistemas de terminales y el volumen de los datos que se deben memorizar, la capacidad necesitada puede ser de algunos GB por año.

1.2. Instalación en red

Instalación en red servidor:

- Sistema operativo servidor (servidor archivo) Windows 2000 o más, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (vea apartado 1.4).
- PC según los requisitos de sistema del sistema operativo.
- Resolución de pantalla mínima 1024 x 768 Pixel (se recomienda una resolución más alta).
- Mínimo 100 MB de memoria en disco duro. Sin embargo, para el almacenamiento diario de los datos de ventas se necesita mucho más capacidad de memoria. Según el número de sistemas de terminales y el volumen de los datos que se deben memorizar, la capacidad necesitada puede ser de algunos GB por año.

Instalación en red Cliente:

- Sistema operativo Cliente Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (ve apartado 1.4).
- PC conforme a los requisitos de sistema del sistema operativo.
- Resolución de pantalla mínima 1024 x 768 Pixel (se recomienda una resolución más alta).

1.3. General

Impresora (opcional):

- Impresora Windows (adecuado driver impresora Windows incluido).

Comunicación:

- Comunicación por red.

1.4. Aviso de compatibilidad

Windows 7/8/10:

La declaración de compatibilidad se refiere exclusivamente a la instalación básica.

Restricciones conocidas:

- Hardlock funciones de driver: se producen mensajes de error después del standby de Windows.

Los siguientes temas no están testados y soportados por parte de Vectron:

- Instalaciones con soluciones virtuales (p. ej. VM-Ware etc.).
- Instalaciones Citrix.
- Otros casos especiales en cuanto a la configuración de sistema/arquitectura.

Windows Server 2008 R2:

La declaración de compatibilidad se refiere exclusivamente a la instalación básica. La instalación posible de la función virtual en el servidor Windows 2008 R2 no ha sido testada y no está soportado por parte de Vectron.

Restricciones conocidas:

- En configuraciones en cuanto a SMB2 se pueden producir mensajes de error.
- Hardlock funciones de driver: se producen mensajes de error después del standby de Windows.

Windows Server 2012:

La declaración de compatibilidad se refiere exclusivamente a la instalación básica. La instalación posible de la función virtual en el servidor Windows 2008 R2 no ha sido testada y no está soportado por parte de Vectron. Para el uso del Vectron Commander bajo Windows 2012 y la identificación correcta del hardlock de licencia, la instalación de un driver específico del sistema operativo es necesaria.

Restricciones conocidas:

- En configuraciones en cuanto a SMB2 se pueden producir mensajes de error.
- Hardlock funciones de driver: se producen mensajes de error después de modo de standby de Windows.

Los siguientes temas no están testados y soportados por parte de Vectron:

- Instalaciones con soluciones virtuales (p. ej. VM-Ware etc.).
- Instalaciones Citrix.
- Otros casos especiales en cuanto a la configuración de sistema/arquitectura.

Recomendamos instalar los programas Duratec en Windows Vista / Windows 7 / ff no bajo „C:\Programas...“, sino bajo „C:\Duratec...“! Con esto, se debe asegurar que todos los usuarios relevantes de Duratec Control tengan „acceso completo“ (derechos de lectura y escritura) al directorio.

2. Características

Estado de cuentas (Lectura de informes)		
	Basic	Versión integral
Consultar desde terminales	-	X ⁽³⁾
Mostrar informes	-	X ⁽³⁾
Imprimir informes	-	X ⁽³⁾
Importar desde "VPOS archivos de intercambio"	-	X ⁽¹⁾

POS programación de terminales		
	Basic	Versión integral
Tramitar programación completa	-	X ^{(2),(4)}
Transmitir a terminales	-	X ^{(2),(5)}
Consultar desde terminales	-	X ^{(2),(5)}
Importar / Exportar (CSV)	-	X ⁽⁶⁾

Administración de sistemas POS		
	Basic	Versión integral
Importar licencias desde archivo	X	X
Transmitir licencias a terminales	X	X
Transmitir fecha / hora a terminales	X	X
Consultar dumps desde terminales	X	X

Prestaciones adicionales		
	Basic	Versión integral
Migración de datos "Basic"	-	X
Número máximo de canales de comunicació	1	1
Red de vías de comunicación	X	X
Módulo de comunicación "Just-in-time"	X	X

- (1) Disponible para el número de terminales licenciado por la licencia principal.
- (2) Disponible para el número de terminales licenciado por la licencia principal, número cualquiera de terminales en conexión con una licencia "POS Master".
- (3) Con licencia adicional „Duratec Control Información“.
- (4) Programación a través del modo simple (no acceso directo en las tablas de programa).
- (5) No se transmiten terminales individuales, sino sólo siempre un conjunto completo de terminales.
- (6) Actualmente sólo Importar. Exportar será adicionado en una versión posterior.